

3 X Windows 10 opstarten in veilige modus

Hoe start je Windows 10 Home op in de veilige modus, voor bv. terugzetten naar vroegere datum of virus verwijderen.



#01: Windows 10 Home opstarten in veilige modus en herstellen naar een herstelpunt (datum) dat is opgeslagen op je PC

Klik op de knop **Start** en vervolgens op Instellingen  aan de linkerzijde van startmenu. Er opent nu het venster “**Instellingen**” waarin je kunt kiezen voor de optie “**Bijwerken en beveiliging**”, klik op “**Systeemherstel**”. Klik vervolgens op de optie, “**Nu opnieuw opstarten**” onder kopje geavanceerde opstartopties



Nadat je pc opnieuw is opgestart verschijnt er een scherm met opties. Kies “**Problemen oplossen**”.

Kies “**Geavanceerde Opties**”... Kies “**PC herstellen met een herstelpunt opgeslagen op je PC**”.


Kies daarna je “**Account**”, dan “**Inloggen**” met je “**MS ID**”, het herstel scherm verschijnt, “**Volgende**”, kies een “**Datum voor herstel**” en klik op “**Herstellen**”.

#02: Windows 10 opstarten in veilige modus met msconfig

Letop: Werkt alleen als automatisch doorstarten naar bureaublad niet is ingesteld.


De veilige modus van Windows 10 is ook te activeren via de ingebouwde systeemconfiguratie. Druk daarvoor op “**Windows-toets + R**”, typ “**msconfig**” en druk op **Enter**. Je kunt ook de zoekfunctie van

Windows 10 gebruiken, **msconfig typen** en **Systeemconfiguratie** kiezen. In het tabje Computer opstarten kun je linksonderaan een vinkje zetten bij **Opstarten in veilige modus**, en kun je zelfs nog wat extra opties kiezen. De volgende keer dat je je pc opnieuw opstart zal dat in de **veilige modus** gebeuren. Wil je weer normaal opstarten? Herhaal dan de stappen en **haal het vinkje weg**.



#03: Een geïnstalleerd programma te verwijderen in Windows 10 d.m.v. veilige modus, vanaf bureaublad of vanaf aanmeldscherm.

Houd de **“Shift-toets ingedrukt”**, klik met je **“rechtse”** muisknop op **“Start”** en kies dan met **“links”** voor **“Opnieuw opstarten”**.... daarna voor **“Problemen oplossen”** ... **“Geavanceerde opties”**.... **“Opstart instellingen wijzigen”**... Klik op **“Opnieuw opstarten”**... aanmelden met je **“account + MSID”** indien nodig, daarna zie je een lijst met opties.... druk **“F4 voor veilige modus”**, of **“F5 veilige modus”** met netwerk verbinding.... Windows start opnieuw op in de gekozen veilige modus....

“Zoekvak linksonder”, **“typ configuratie”**... als de icon  **Configuratiescherm** in het zoekvenster verschijnt... **“dubbelklik hierop”**..... in het Configuratie scherm **“Klik op programma’s en onderdelen”**... klik met je **“rechtse muisknop”** op het programma dat je wil verwijderen.... Kies met **“linker muisknop”** voor verwijderen..

Voor terug naar normaal, klik met je **“rechtse muisknop op start”** en kies met **“linker muisknop”** voor **“Opnieuw opstarten”** **“zonder Shift indrukken”**.